

Configurar cuenta de correo en KMail

1. Abre KMail en tu PC Linux.
2. En el menú "**Preferencias**" haz click sobre "**Configurar KMail**".
3. En la nueva pantalla, haz click sobre la pestaña "**Recibiendo**" y luego en el botón "**Añadir**".
4. Se abrirá una pequeña ventana. Selecciona "**POP3**" y haz click en "**Aceptar**".
5. Una nueva ventana te solicitará información sobre la cuenta que vas a configurar. Complétala de esta forma:
 - Nombre de la cuenta:** Es el nombre que asociarás a la cuenta de mail. Por ejemplo: Juan Perez
 - Nombre de usuario:** La cuenta de correo que estás configurando. Por ejemplo, info@empresasquecrecen.com.
 - Contraseña:** La clave de tu cuenta de correo.
 - Servidor de correo entrante:** Lleva la forma mail.tudominio. Por ejemplo, mail.empresasquecrecen.com.
 - Puerto:** 110Luego, haz click en "**Aceptar**".
6. Ahora, pasamos a la pestaña "**Enviando**" para configurar el correo saliente. Haz click en el botón "**Añadir**".
7. Se abrirá una pequeña ventana. Selecciona "**SMTP**" y haz click en "**Aceptar**".
8. Ahora, completa la nueva ventana de la siguiente manera:
 - Nombre de la cuenta:** Es el nombre que asociarás a la cuenta de mail. Por ejemplo: Juan Perez
 - Servidor:** Lleva la forma mail.tudominio. Por ejemplo: mail.empresasquecrecen.com.
 - Puerto:** 25 o 26
 - Usuario:** La cuenta de correo que estás configurando. Por ejemplo, info@empresasquecrecen.com.
 - Contraseña:** La clave de tu cuenta de correo.Asegúrate de tener tildada la opción "**Mi servidor necesita autenticación**". Luego, haz click en "**Aceptar**".
9. Ahora que están configurados el correo entrante y el correo saliente, haz click en "**Aplicar**".
10. ¡Listo! Ya estás listo para enviar y recibir correos desde KMail.