



# Configurar cuentas de email en Outlook 2003

1. Abre Outlook Office 2003 en tu PC personal o del trabajo.
2. En el menú **"Herramientas"** haz click sobre **"Cuentas de correo electrónico"**.


Verás en pantalla la ventana que se muestra a continuación. Por favor, haz click sobre **"Agregar una cuenta de correo electrónico"** (opción resaltada en rojo).



3. En la nueva ventana haz click sobre el botón **"Agregar"**.




4. Cuando se te solicite **"Tipo de servidor"** elige **"POP3"**:



5. Ahora empezamos a completar los datos de la cuenta de correo.

Son tres secciones: Información sobre el Usuario, Inicio de sesión y Servidor, como se muestra a continuación:




En cada caso deberás indicar:

- **Tu nombre:** Nombre del titular de la cuenta de correo, por ejemplo, Juan López.
- **Dirección de correo:** Allí deberás incluir la cuenta que deseas configurar. En nuestro ejemplo, info@misitio.com
- **Nombre de usuario:** Tu nombre de usuario es la cuenta de correo en sí. En nuestro ejemplo, info@misitio.com.
- **Contraseña:** La contraseña que asignaste a la cuenta de correo.

- **Servidor de correo entrante:** Lleva la forma mail.tu-dominio. En nuestro ejemplo, mail.misitio.com.
- **Servidor de correo saliente:** Coincide con el entrante. En nuestra ejemplo, mail.misitio.com.

Luego de ingresar los datos, haz click sobre la opción **“Más configuraciones”**:



**Información del servidor**

Servidor de correo entrante: mail.misitio.com

Servidor de correo saliente: mail.misitio.com


**Probar configuración**

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

6. Asegúrate que se encuentre tildada la opción **“Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación”**, y selecciona **“Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo entrante”**, como se muestra a continuación:



**Configuración de correo electrónico de Internet**

General | Servidor de salida | Conexión | Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:


Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

7. Luego, para la correcta configuración de correos salientes en la solapa **“Avanzadas”** verifica tener seleccionado el puerto **“25”** como se muestra a continuación. Finaliza la configuración haciendo click en **“Aceptar”**.



**Importante:** De no funcionar la conexión SMTP con el **puerto 25** que los clientes de correo colocan por defecto, prueba cambiándolo por el **puerto 26**. Esto se debe a que existen proveedores de internet (ISP) que bloquean el puerto estandarizado de conexión SMTP (25).