


Configurar cuentas de e-mail en Windows Live Mail

1. Abre Windows Live Mail en tu PC personal o del trabajo.
2. En el menú del margen izquierdo haz click sobre **"Agregar una nueva cuenta"** ("Add an e-mail account").



3. En la nueva ventana deberás ingresar tres datos: dirección de correo, contraseña y tu nombre, de la siguiente manera:
 - **Dirección de correo:** Es la cuenta de correo que estás configurando. En nuestro ejemplo, info@misitio.com.
 - **Contraseña:** La contraseña que asignaste a la cuenta de correo
 - **Nombre:** Es el nombre del titular de la cuenta (puede ser una persona o una empresa). En nuestro ejemplo, José Pérez.

Please enter your e-mail account information below:

E-mail address: info@misitio.com
example555@hotmail.com [Get a free e-mail account](#)

Password: ●●●●●●
 Remember password

How should your name appear in e-mail sent from this account?

Display Name: José Pérez
For example: John Smith

Manually configure server settings for e-mail account.

4. Asegúrate de tildar la opción **"Configurar los servidores de correo en forma manual"** ("Manually configure server settings for e-mail account").

Luego, haz click en **“Siguiete”**.

5. Ahora se te pedirá que configures el servidor de correo.

Estás configurando una cuenta **POP3**, con las siguientes características:

- **Servidor de correo entrante:** Lleva la forma **mail.tu-dominio**. En nuestro ejemplo, mail.misitio.com. El puerto que debes indicar es el 110.
- **ID de logueo:** Es la cuenta de correo que estás configurando. En nuestro ejemplo, info@misitio.com.
- **Servidor de correo saliente:** Al igual que el correo entrante, lleva la forma mail.tu-dominio. En nuestro ejemplo, mail.misitio.com. El puerto que debes indicar es el **25**.

[Where can I find my e-mail server information?](#)

Incoming Server Information

My incoming mail server is a **POP3** server.

Incoming server: **mail.misitio.com** Port: **110**

This server requires a secure connection (SSL)

Log on using: **Clear text authentication**

Login ID (if different from e-mail address):
info@misitio.com

Outgoing Server Information

Outgoing server: **mail.misitio.com** Port: **25**


This server requires a secure connection (SSL)

My outgoing server requires authentication


6. Asegúrate de dejar tildada la opción **“Mi servidor de salida requiere autenticación”** (“My outgoing server requires authentication”) y haz click en **“Siguiete”**. El asistente para la instalación te indicará que todos los datos requeridos ya fueron suministrados. Haz click en **“Finalizar”**.

Importante: De no funcionar la conexión SMTP con el **puerto 25** que los clientes de correo colocan por defecto, prueba cambiándolo por el **puerto 26**. Esto se debe a que existen proveedores de internet (ISP) que bloquean el puerto estandarizado de conexión SMTP (25).


7. Ahora, vamos a revisar que el correo saliente haya quedado correctamente configurado. Para eso, ubica tu cuenta en el listado del margen izquierdo, haz click en el botón derecho del mouse sobre el nombre de la cuenta y elige **“Propiedades”** (“Properties”).



8. En la pestaña **“Servidores”** (“Servers”), haz click en **“Propiedades”** (“Settings”), junto a **“Mi servidor requiere autenticación”**.



9. Ahora, simplemente asegúrate que esté tildada la opción **“Usar misma configuración que el servidor de correo entrante”** (“Use same settings as my incoming mail server”).



10. Luego, presiona **“Ok”** y **“Aceptar”** para regresar a Windows Live Mail.